

Tarife

Zur Preisermittlung im Rahmen Ihrer Kunden- und Frachtführerabrechnung können Sie in COGITA Tarife verwenden, die Sie im Menü unter **Abrechnung - Tarife** bearbeiten können.

Zentrales Element eines Tarifs ist eine zweidimensionale Matrix, deren Dimensionen im Kopf des Tarifs definiert werden. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Arten von Tarifen

- Betragstarife: Der abzurechnende Betrag wird aus einer zweidimensionalen Matrix ausgelesen (z. B. bis 100kg/ bis 100 km = 154,00 Euro)
- Satztarife: Der abzurechnende Betrag wird nach drei Dimensionen ermittelt. Zunächst wird ein Satz aus einer zweidimensionalen Matrix ausgelesen (z. B. bis 100kg/ bis 100 km = 10,50 Euro) und dieser dann mit einem dritten Kriterium multipliziert (z. B. 10,50 pro Kubikmeter)

Sie haben in allen Tarifen sieben verschiedene Kriterien zur Auswahl, die Sie als Dimensionen nutzen können, die so genannten Tarifbezüge:

- Kilogramm (brutto)
- Kilometer
- Auftrag
- Lademittel
- Kubikmeter
- Stellplätze
- Lademeter

Wenn Sie die Tarife aufrufen, so sehen Sie zunächst eine Übersicht aller vorhandenen Tarife in COGITA gemäß der eingestellten Selektions- und Filtermöglichkeiten. Über die Buttons in der Kopfzeile können Sie Tarife neu anlegen oder bearbeiten. In einem der nächsten COGITA-Releases werden wir weitere Funktionen rund um Tarife schaffen, wie kopieren, löschen, Import und Export von Tarifen von und nach Excel, usw.

Folgende Daten zu den vorhandenen Tarifen werden in der Übersicht angezeigt:

- Tarifname
- Tarifart: Betrag oder Satz
- Tarifbeschreibung
- X-Achse: erster Tarifbezug der Tarifmatrix
- Y-Achse: zweiter Tarifbezug der Tarifmatrix
- Werte ja/nein: hat der Tarif bereits ein Zahlenwerk oder handelt es sich nur um einen "leeren" Kopfsatz
- gesperrt ja/nein
- gelöscht ja/nein

Über den Button *neuer Tarif* öffnen Sie die Tarifierfassung.

WEBER DATA SERVICE Auftragsmanagement Disposition Abrechnung Stammdaten maxi Hilfe Logout

angelegt am: 13.11.2024, 16:37 von: geändert am: von: gesperrt

Kopfdaten		Versionen	
Tarifname*	0/50	Tarifbeschreibung	
Gültig Ab*	TT.MM.JJJJ	Tarifart*	▼
Bezug X-Achse*	▼		
Bezug Y-Achse*	▼	Rechenbezug	▼ Einheit

Tarifachsen	
bis 0 Bezug Y	bis 0 Bezug X 0,00

In den Kopfdaten legen Sie neben Tarifname und -bezeichnung vor allem die Tarifart (Betragstarif oder Satztarif) fest.

Betragstarif erfassen

Für einen Betragstarif definieren Sie die beiden Tarifbezüge für die X-Achse und die Y-Achse der Tarifmatrix. Die Felder Rechenbezug und Einheit benötigen Sie bei Betragstarifen nicht. Je nach Auswahl in den Feldern Bezug X-Achse und Bezug Y-Achse wird die entsprechende Einheit in den Zeilen und Spalten der Tarifmatrix angezeigt. Nun sind Sie mit der Vorarbeit schon fertig und können die Matrix mit den jeweiligen Grenzwerten (Zeilen-/Spaltenüberschrift) und den Beträgen füllen. Zum Schluss speichern Sie Ihre Eingaben.

Ein fertiger Betragstarif könnte z. B. so aussehen:

Kopfdaten		Versionen	
Tarifname*	Deutschland Allgemein	Tarifbeschreibung	Standardtarif Deutschland
Gültig Ab*	01.11.2024	Tarifart*	Betrag ▼
Bezug X-Achse*	Kilometer ▼		
Bezug Y-Achse*	Kilogramm (brutto) ▼	Rechenbezug	▼ Einheit

Tarifachsen	bis 100 km	bis 200 km	bis 300 km	bis 400 km	bis 500 km	bis 600 km	bis 700 km	bis 800 km	bis 999.999 km
bis 50 kg	31,50	34,10	34,70	34,80	35,00	35,70	36,30	36,90	37,50
bis 100 kg	53,40	59,00	60,10	60,50	61,00	61,90	63,80	64,70	66,50
bis 200 kg	75,60	86,90	88,60	89,40	90,50	92,20	95,90	97,80	101,50
bis 300 kg	109,60	128,30	131,40	133,10	134,60	137,50	143,70	146,90	153,20
bis 400 kg	140,50	166,60	171,00	173,20	175,40	179,60	188,50	192,60	201,70
bis 500 kg	167,90	201,70	207,00	209,60	212,60	218,50	229,40	234,90	246,20
bis 600 kg	195,60	236,60	243,50	246,80	250,20	257,10	270,80	277,70	291,20
bis 700 kg	229,00	277,40	285,30	289,50	293,30	301,50	317,80	325,70	342,00
bis 800 kg	262,10	318,00	327,40	332,10	336,50	346,00	364,80	373,80	392,60
bis 900 kg	272,90	336,00	346,50	352,20	357,20	367,70	388,90	399,40	420,70
bis 999.999 kg	303,40	374,20	386,00	392,00	397,80	409,60	433,20	444,80	468,40

Satztarif erfassen

Für einen Satztarif definieren Sie ebenfalls die beiden Tarifbezüge für die X-Achse und die Y-Achse der Tarifmatrix und zusätzlich noch den Rechenbezug (dritte Dimension) mit Einheit. Nun können Sie die Matrix mit den jeweiligen Grenzwerten (Zeilen-/Spaltenüberschrift) und den Sätzen füllen. Zum Schluss speichern Sie Ihre Eingaben.

Ein fertiger Satzтарif könnte z. B. so aussehen:

Kopfdaten		Versionen	
Tarifname*	Tarifbeschreibung		
Deutschland Satz	Standardtarif Satz		
Gültig Ab*	Tarifart*		
01.11.2024	Satz		
Bezug X-Achse*			
Kilometer			
Bezug Y-Achse*	Rechenbezug	Einheit	
Kilogramm (brutto)	pro Anzahl Lademittel	1	

Tarifachsen	bis 100 km	bis 1.000 km	bis 5.000 km
bis 500 kg	30,00	37,00	40,00
bis 1.000 kg	24,00	35,00	45,00
bis 7.500 kg	13,00	23,00	45,00
bis 10.000 kg	13,00	18,00	45,00
bis 13.000 kg	13,00	13,50	45,00
bis 99.999 kg	13,00	13,50	45,00

Hinweis: Rechts oben sehen Sie einen Block "Versionen", der derzeit noch leer ist. In einem kommenden COGITA-Release werden Sie zeitabhängige Versionen eines Tarifes verwalten können, die Ihnen hier angezeigt werden. Im aktuellen Entwicklungsstand hat ein Tarif nur eine Version, die aktuell gültig sein muss. Deshalb darf der Gültigkeitsbeginn (Feld *Gültig ab*) auch nicht in der Zukunft liegen.

Revision #6

Created 13 November 2024 14:39:09 by drexhage

Updated 3 September 2025 17:40:13 by drexhage